

东软虚拟安全网关 NISG-VA 阿里云 简明购买教程

东软 Neteye 虚拟安全网关（以下简称 NISG-VA）是面向应用的下一代防火墙(NGFW)虚拟化版本。它通过模块化设计，集防火墙、VPN、DoS/DDoS 攻击防御、入侵防御、防病毒、反垃圾邮件、URL 过滤、应用协议识别与控制等多项尖端安全技术于一身，为用户提供业界领先的虚拟化及云计算环境下的安全解决方案。

目前，NISG-VA 在阿里云部署默认开放全部 License，采用按时长付费原则，全功能开放为用户带来良好的使用体验。

1. 购买方法

NISG-VA 部署需要依托于阿里云 ECS 主机，ECS 主机建议配置如下

- **网络类型：专用网络**
- **安全组：默认安全组**
- **实例系列：系列 I，*不支持 Haswell CPU 类型实例**
- **I/O 优化实例：关闭（不勾选）**
- **实例规格：1 核 2GB 内存，*要求内存容量大于 2GB**
- **存储：默认**
- **密码：任意**

其中，弹性公网 IP 建议在 NISG-VA 部署后进行购买，否则 NISG-VA 使用的弹性公网 IP 无法解绑。

① 按量付费服务不支持备案。

地域：
华北 1 (青岛) 华北 2 (北京) 华东 1 (杭州) 华东 2 (上海) 华南 1 (深圳) 香港 亚太 (新加坡) 美西 (硅谷) 美东 (弗吉尼亚)
不同地域之间的产品内网不互通；订购后不支持更换地域，请谨慎选择 教我选择>> 查看我的产品地域

可用区：
随机分配 查看实例分布详情>> ②

网络类型：
经典网络 专有网络 教我选择>> ②
经典网络与专有网络不能互通，购买后不能更换网络类型，请谨慎选择

默认jvpc-25e1pdy6b 默认jvsw-25nq3297d 可用私有IP4092个
如需使用其他专有网络，请选择已有专有网络，也可以自行到 控制台创建>>

弹性公网IP (随ECS实例一起创建的弹性公网IP，不能解绑，会随ECS实例一起释放，详见 教我使用>>)

安全组名称：
选择安全组
安全组类似防火墙功能，用于设置网络访问控制，您也可以到管理控制台 创建新安全组>> 教我选择>>

实例系列：
系列 I 系列 II ②
系列 I 采用 Intel Xeon CPU，DDR3 的内存。

I/O 优化：
 I/O 优化实例 ②


实例规格：
1 核 2GB (标准型 s1, ecs.s1.small)
选择实例规格

2. 镜像选择

NISG-VA 以镜像方式部署在 ECS 实例上，需要从镜像市场中选择 NISG-VA。版本选择最新的 4.2.4 。



3. 存储使用默认存储，普通云盘 40GB。



4. 密码设置选项可随意设置，当前 4.2.4 版本不支持通过 ECS 部署工具设置 NISG-VA 的密码，此处设置的密码并不会同步到 NISG-VA 的登录密码中，NISG-VA 仍然会使用默认的用户密码。

密码

设置密码：

请牢记您所设置的密码，如遗忘可登录 ECS 控制台重置密码。

登录名：**root**

登录密码： 8 - 30 个字符，且同时包含三项（大、小写字母，数字和特殊符号）

确认密码：

实例名称： 长度为2-128个字符，以大小写字母或中文开头，可包含数字，"."，"_"或"-"

5. 确认订单，完成购买过程。

产品名称	付费方式	购买周期	数量	优惠	资费
服务商: 阿里云计算有限公司					
云服务器ECS (按量付费)					
地域: 华北 2 (北京) 可用区: 随机分配 安全组ID: sg-25fh0thcb I/O 优化实例: 非 I/O 优化实例 实例规格: 1 核 2GB 网络类型: 专有网络 虚拟交换机ID: vsw-25mq3297d 操作系统: 东软NetEye虚拟安全网关 4.2.4 系统盘: 40GB 普通云盘 密码: 已设置					
1.	按量付费	-	1台	无	¥0.437 /时
服务商: 东软集团股份有限公司					
镜像市场					
镜像名称: 东软NetEye虚拟安全网关 4.2.4 镜像ID: m-25e0d99z 所属地域: 华北 2 (北京)					
	按量付费	-	1个	无	¥0.1/时
<input type="checkbox"/> 设置自动释放服务时间					
<input type="button" value="去开通"/>					

6. 建议单独申请一个弹性公网 IP 进行绑定。

弹性公网IP开通

③ 弹性公网IP(EIP)，是独立申请的公网IP地址，只能绑定在同一地域内虚拟专有网络类型的ECS实例上，支持动态绑定和解绑。

地域：

[查看我的产品地域](#)

不同地域之间的产品内网不互通；订购后不能更换地域，请谨慎选择 [教我选择>>](#)

公网带宽：

一旦购买，公网带宽类型不能变更

带宽值： Mbps

支持随时调整带宽。计费周期为天，根据当天购买最大带宽的价格 × 实际使用小时数计费（不足1小时按照1小时计费）

阿里云免费提供最高5Gbps的恶意流量攻击防护，[了解更多>>](#)，[提升防护能力>>](#)

购买数量： 个

最多可开通20个弹性公网IP，已开通0个

配置费用：**¥0.060/时**

实例 ID	IP地址	监控	带宽	状态(全部)	绑定实例	实例类型	创建时间	操作
eip-25mvrhawv	101.201.233.77		按固定带宽计费 1Mbps	可用			2016-05-24 08:47:44	绑定 解绑 更多操作

共有1条， 每页显示：10条

7. 完成绑定

实例 ID	IP地址	监控	带宽	状态(全部)	绑定实例	实例类型	创建时间	操作
...	...		按固定带宽计费 1Mbps	已分配	...	ECS 实例	2016-05-24 08:47:44	绑定 解绑 更多操作

共有1条， 每页显示：10条

8. 至此，NISG-VA 创建过程完成，可以通过获得的公网地址进行访问，默认登录用户名 Neusoft，当前版本默认是英文，可通过 SSH 连接 NISG-VA，在命令行下使用命令 "config mode"，然后输入 "language chineses" 切换到中文界面。

The screenshot shows the Neusoft NISG web interface. The main content area displays the following information:

- System Information:**
 - Model: VA
 - Software Name: Neusoft Integrated Security Gateway
 - Software Version: 4.2 BUILD800200
 - Release Time: 2015-07-03 21:46:11
 - Serial Number: ~~...~~
 - Memory: 2048 MB
 - System Uptime: 0 days 0 hours 2 mins
- Interface State:**
 - eth0:
- Resource usage:**
 - Log Storage:
 - Session:
 - NAT:
 - Memory:
 - Policy:
 - VPN:
 - CPU: